

## Come cambiare il numero di serie del prodotto in Windows XP

**IMPORTANTE:** in questo articolo sono contenute informazioni su come modificare il Registro di sistema. Prima di modificare il Registro di sistema, eseguire una copia di backup e assicurarsi di sapere come ripristinarlo in caso di problemi. Per ulteriori informazioni su come eseguire il backup, ripristinare e modificare il Registro di sistema, fare clic sul numero dell'articolo della Microsoft Knowledge Base riportato di seguito:

Identificativo articolo	: 321636
Ultima modifica	: lunedì 3 marzo 2003
Revisione	: 1.0

256986 (<http://support.microsoft.com/kb/256986/IT/>) Description of the Microsoft Windows Registry

### Sommario

In questo articolo viene illustrato come modificare il numero di serie in una installazione esistente di Microsoft Windows XP.

Se è stata acquistata un'altra licenza, potrebbe essere necessario modificare il numero di serie per attivare una seconda installazione di Windows XP utilizzando il CD originale. Se Windows XP è stato installato in un secondo computer utilizzando il CD originale e in seguito si è acquistata un'altra copia di Windows XP, potrebbe essere utile modificare il numero di serie e quindi attivare la nuova installazione, anziché reinstallare Windows XP.

Per informazioni sull'acquisto di una licenza aggiuntiva della versione utilizzata di Windows XP, vedere la sezione "Informazioni" di questo articolo.

### Informazioni

**ATTENZIONE:** l'errato utilizzo dell'editor del Registro di sistema può causare seri problemi che potrebbero richiedere la reinstallazione del sistema operativo. Microsoft non è in grado di garantire la risoluzione di problemi causati dall'errato utilizzo dell'editor del Registro di sistema. L'utilizzo dell'editor del Registro di sistema è a rischio e pericolo dell'utente.

Dopo avere acquisito un nuovo numero di serie per l'installazione di Windows XP, per modificarlo attenersi alla seguente procedura:

1. Avviare Windows XP.
2. Fare clic sul pulsante **Start**, quindi scegliere **Esegui**.
3. Nella casella **Apri** digitare **regedit**, quindi scegliere **OK**.
4. Nel riquadro di sinistra individuare e selezionare la seguente chiave:

**HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents**

5. Nel riquadro di destra fare clic con il pulsante destro del mouse sul valore binario **OOBETimer**, quindi scegliere **Modifica**.
6. Modificare almeno una cifra di questo valore per disattivare Windows.
7. Fare clic sul pulsante **Start**, quindi scegliere **Esegui**.
8. Nella casella **Apri** digitare il comando riportato di seguito, quindi scegliere **OK**:

**%systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a**

9. Scegliere **Sì, verrà effettuata una telefonata a un addetto al servizio clienti per attivare Windows**, quindi scegliere **Avanti**.
10. Scegliere **Cambia Product key**.
11. Digitare il nuovo codice Product Key nella casella **Nuovo codice**, quindi scegliere **Aggiorna**.
12. Se si torna alla finestra precedente scegliere **Visualizza in seguito**, quindi riavviare il computer.

L'attivazione di un prodotto funziona attraverso la verifica che il codice "Product Key" o numero di serie, richiesto durante l'installazione, non sia stato utilizzato in un numero di computer superiore a quello specificato nella licenza. Non è previsto alcun limite riguardo al numero di attivazioni che possono essere eseguite in uno stesso computer utilizzando lo stesso codice Product Key. L'attivazione dei prodotti serve a scoraggiare la pirateria informatica limitando il numero di attivazioni di uno stesso codice Product Key in computer differenti.

Per ulteriori informazioni sull'attivazione di un prodotto Windows, visitare il seguente sito Web Microsoft:

<http://www.microsoft.com/italy/softwareoriginale/product/domande.asp>  
( <http://www.microsoft.com/piracy/basics/activation/mpafaq.asp#policies> )

Per ulteriori informazioni sull'acquisto di una seconda licenza per la copia di Windows XP di cui già si dispone, visitare il seguente sito Web Microsoft: